


TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：網路印表機使用區域連線設定 IP，指定 IP 的原則(Windows 7/8/8.1)

步驟 1、查詢電腦網路相關訊息，確認網段、子網路遮罩及 IP 分享器位址(伺服器位址)。


A)、選擇開始功能表→所有程式→附屬應用程式→點選命令提示字元。



B)、在游標閃爍以及>後面輸入指令：IPCONFIG，然後按 Enter 鍵。



C)、查看「乙太網路」或「無線網路」的 **IPv4 位址**、**子網路遮罩**及**預設閘道**，並記錄下來，如下圖：



```
CA: 命令提示字元
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\user>IPCONFIG

Windows IP 設定

乙太網路卡 區域連線 2:

    媒體狀態 . . . . . : 媒體已中斷連線
    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :

乙太網路卡 區域連線:


    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :
    連接名稱 IP 位址 . . . . . : {698...114...62ab:b621:504d%10}
    IPv4 位址 . . . . . : 192.168.6.169
    子網路遮罩 . . . . . : 255.255.255.0
    預設閘道 . . . . . : 192.168.6.254

C:\Users\user>
```

192.168.6 是目前使用的網段(請依實際測得 IP 進行設定)，印表機 IP 設定必須在同一網段才能連接，印表機的子網路遮罩及預設閘道與電腦相同不用改變。

步驟 2、找出一個未使用的 IP 位址給印表機使用，我們可以使用 PING 的指令查詢 192.168.6 網段，第四碼 IP 位址可輸入 2~253 之任何一數。

A)、在命令提示字元中輸入指令：PING 192.168.6.134，所得如下圖：
(回覆自 192.168.6.134 後面有連線數據，代表此一 IP 已被其它設備使用，無法再給印表機使用。)



```
CA: 命令提示字元


C:\Users\user>PING 192.168.6.134

Ping 192.168.6.134 (使用 32 位元組的資料):
回覆自 192.168.6.134: 位元組=32 時間=5ms TTL=255
回覆自 192.168.6.134: 位元組=32 時間=2ms TTL=255
回覆自 192.168.6.134: 位元組=32 時間=2ms TTL=255
回覆自 192.168.6.134: 位元組=32 時間=2ms TTL=255

192.168.6.134 的 Ping 統計資料:
    封包: 已傳送 = 4, 已收到 = 4, 已遺失 = 0 (0% 遺失),
    大約的來回時間 (毫秒):
        最小值 = 2ms, 最大值 = 5ms, 平均 = 2ms

C:\Users\user>
```

B)、重新在命令提示字元中輸入指令：PING 192.168.6.200，所得如下圖：
(出現目的地主機無法連線，代表此 IP 位址沒有設備使用，可將此 IP 位址，給印表機使用。)



```
C:\Users\user>PING 192.168.6.134

Ping 192.168.6.134 <使用 32 位元組的資料>:
回覆自 192.168.6.134: 位元組=32 時間=5ms TTL=255
回覆自 192.168.6.134: 位元組=32 時間=2ms TTL=255
回覆自 192.168.6.134: 位元組=32 時間=2ms TTL=255
回覆自 192.168.6.134: 位元組=32 時間=2ms TTL=255

192.168.6.134 的 Ping 統計資料:
    封包: 已傳送 = 4, 已收到 = 4, 已遺失 = 0 (0% 遺失),
    大約的來回時間 (毫秒):
        最小值 = 2ms, 最大值 = 5ms, 平均 = 2ms

C:\Users\user>PING 192.168.6.200

Ping 192.168.6.200 <使用 32 位元組的資料>:
回覆自 192.168.6.169: 目的地主機無法連線。
回覆自 192.168.6.169: 目的地主機無法連線。
回覆自 192.168.6.169: 目的地主機無法連線。
回覆自 192.168.6.169: 目的地主機無法連線。

192.168.6.200 的 Ping 統計資料:
    封包: 已傳送 = 4, 已收到 = 4, 已遺失 = 0 (0% 遺失),

C:\Users\user>
```

印表機的子網路遮罩及預設閘道與電腦相同不用改變。所以印表機設定的 IP 位址可設定為：

IP 位址：192.168.6.200

子網路遮罩：255.255.255.0

預設閘道：192.168.6.254