

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	如何在 Windows 10 下新增內建印表機

<步驟一>

先確認印表機電源是否開啟，傳輸線是否有連接，請避免使用延長線轉接。

<步驟二>

點選桌面左下方的「開始」 按鈕後，點選「控制台」。




<步驟三>

將印表機連接至電腦並開啟印表機的電源，然後點選「檢視裝置和印表機」。



<步驟四>

選擇"新增印表機"。



<步驟五>

出現畫面後，直接點選下方「我要的印表機未列出」，不要讓畫面自動搜尋。



<步驟六>

選擇「以手動設定新增本機印表機或網路印表機」，然後選擇「下一步」。

依其他選項尋找印表機

我的印表機有點舊，協助我尋找它。(R)

在目錄中，根據位置或功能尋找印表機(F)

依名稱選取共用的印表機(S)

範例: \\computername\printername 或
http://computername/printers/printername/.printer

使用 TCP/IP 位址或主機名稱新增印表機(I)

新增可透過藍牙、無線或網路探索的印表機(L)

以手動設定新增本機印表機或網路印表機(O)

下一步(N)

<步驟七>

選擇「使用現有的連接埠」請依印表機連接至電腦方式選擇「LPT1」或「USB001」，然後選擇「下一步」。

※ 附註：如使用列印伺服器(網路)，先選擇「LPT1」待驅動程式安裝好後再修改連接埠即可。

新增印表機

選擇一個印表機連接埠

印表機連接埠是一種可讓您的電腦與印表機交換資訊的連線類型。

使用現有的連接埠(U):

LPT1: (印表機連接埠)

建立新的連接埠(C):

連接埠類型: Epson_Print_Admin

下一步(N) 取消

<步驟八>

「製造商」選 EPSON，然後從「印表機」清單內找尋您要安裝的機型，若沒有您的印表機型號，則請點選「Windows Update」。



<步驟九>

Windows 正在更新印表機清單，這需要幾分鐘的時間。



<步驟十>

待更新完成後，「製造商」點選 EPSON，然後從「印表機」清單點選您的印表機型號內，然後點選「下一步」。

若印表機清單中仍找不到您的印表機型號，請跳至 < 步驟十四 >。




<步驟十一>

點選「下一步」。



<步驟十二>

已經成功新增印表機，點選「列印測試頁」，確認有列印動作即可點選「完成」。



<步驟十三>

重新回到「裝置和印表機」中即可看到您所新增的印表機型號。




※ 附註：如無法透過 Windows Update 更新內建驅動程式時，請嘗試下列步

取。

<步驟十四>


若無法透過 Windows Update 更新內建驅動程式時，請至微軟官網
<http://www.catalog.update.microsoft.com/Home.aspx> 下載驅動程式。

輸入印表機型號搜尋。





<步驟十五>

點選「Download」。



<步驟十六>

下載驅動程式壓縮檔 (*.cab) · 並進行解壓縮。




<步驟十七>

依步驟二至步驟七的說明，開啟[安裝印表機驅動程式]視窗，按下「從磁片安裝」。





點選「瀏覽」。



<步驟十八>


指定到剛剛解壓縮的資料匣，然後選取*.inf 檔。



※ 附註：如出現錯誤訊息(位元數不同)可以回步驟 13 再選其他項目解壓縮安裝再測試。



<步驟十九>、如出現安裝畫面，選擇印表機再安裝即可。



<步驟二十> 安裝完成。

