

TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：使用 EPSON SCAN 掃描到一半就會跳出錯誤視窗，顯示標題是"EPSON JPEG 增效模組",內容是"無法寫入 ICC 嵌入程式"

步驟 1、開啟 EPSON SCAN，選擇”專業模式”，點選「檔案儲存設定」按鈕。



步驟 2、將影像格式改為 JPEG，點選「選項」按鈕。



步驟 3、進入「EPSON JPEG 增效模組設定」，將「嵌入 ICC 描述檔」取消勾選，再點選「確定」按鍵。

