TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述: 掃描器 Perfection V39 使用 EPSON Scan 預掃描時無法顯示的解決方式 步驟 1、開啟 EPSON Scan,右上方選擇『辦公室模式』,再點選『組態』。

🌜 EPSON Scan			u x
EPSON	Scan	棋式(M): 辦公室棋式	
影像形式 ● 彩色(R) ⑦ 灰 目的地	階(G)	○黑白(B)	
文件來源(U):	自動進紙器-1	単面 ▼	
犬小(Z):	A4(210 x 29	7 公釐) 🚽 🔻	
方向:	•	0	
解析度(L):	300	✓ dpi	
影像調整			
 影像邊緣銳利化(K) 影像選項(I) 文字加強 	[去網紋(E)	
○ 自動區域分割○ 色彩加強:	紅色	T	
亮度(I):)	0
對比(N):	Ģ)	0
預掃描(P)	掃描(፩)	
說明(H)	組態(0)	Ra I	閉(C)

4	EDSON Scen	_ 🗆 🗙 🗋
	🕹 組態	
	預視 色彩 自動進紙器 其他	
	預視視窗的尺寸(P): 中	
h	□ 旋轉預掃影像(I)	
	單位(U):	"釐 ▼
	☑ 快速預掃(F)	
	色彩濃度取樣區(D): 1x	:1畫素 ▼
	滴管取樣區(E): 1x	:1畫素 ▼
	□ 自動相片定位(0)	
	縮圖裁切區(T):)
	2	▶
		取消 說明(H)
	克度(I): 0	- 0
	對比(N):	_ 0
	預掃描(P) 掃描(S) 掃描(S)	
	說明(H) 組態(0)	關閉(C)

步驟 2、選擇『組態』對話框的『其他』標籤。

步驟 3、點選『重置所有的設定』將 EPSON Scan 回復成原先的預設值。

🤦 編態 🔜 🔜
預視 色彩 自動進紙器 其他
□ 文件歪斜校正(C)
✓ 儲存設定(S)
工作區域: ○ C: ▼ 可用空間: 189.3 GB
將所有設定值重置為預設值。 重置所有設定(R)
売度(T): 0
對比(N):

步驟 4、按『確定』後, EPONS Scan 會關閉。

2	ERSON Scap
Ē	く 印施 X
H	
	預視 色彩 白動進紙器 其他
н	
	□ 文件歪斜校正(C)
E	I NON Scan
	▲ 所有的設定值將回復至原先的預設值,並日將關閉EPSON Scan。
	▲ 確定要繼續嗎?
	雌正 取)向
	##HF(N) •
	31(1(4).
	預掃描(P) → 掃描(S) / 🗐

步驟 5、重新開啟 EPSON Scan 選擇『預掃描』,預覽視窗即會出現。

💪 EPSON Scan	🧲 預湯描
▲ EPSON Scan ▲ ■ ▲ ● EPSON Scan 樹公室根式 ● 彩色(R) ● 灰階(G) ● 黒白(B) 目的地 ● 米森(210 × 297 公靈) ● 文内本源(V): ● ▲ ● ▲ 水小(2): ▲ (210 × 297 公靈) ● 方向: ● ▲ ● ▲ 解析度(L): 300 ● dpi 影像調整 ● 影像邊缘貌利化(K) ● 去網紋(E) ● 影像遵須(1) ● 文字加強 ● ● 自動區域分割 ● 色彩加強: 紅色	▲ 張樹 (2014.12.01 16.01 (2014.12.01 16.01 (2014.12.01 (2014.12.01 16.01 (2014.12.01 16.01 (2014.12.0
對比(N): 0 預掃描(P) 掃描(S) 說明(H) 組驗(0)	渡翔編弾変型部第第 313 使 1 番 06-7344771 範囲(H)